

## 虚幻地球三维引擎平台 V3.11-部署手册

北京博超时代软件有限公司

二O二二年八月



-、	环境说明	.3
二、	服务端部署说明	.3
2.	1 端口说明	.3
2.	2 目录结构	.3
2.	3 配置说明	.4
	1.3.1 所有服务在同一台主机	.4
	1.3.2 各服务运行在不同主机上	.4
2.	4 启动说明	.4
	1.4.1 所有服务在同一台主机	.5
	1.4.2 各服务运行在不同主机上	.5
2.	5 服务启动可能失败的原因	.5
三、	应用上传	.6
四、	前端文档说明	.6
4.	1 BcCloudEngine.js 和 index.html	.6
4.	2 API 文档	.7
4.	3 前端请求方法(重要)	.8
五、	数据存放位置	.8
六、	授权使用	.8



# 一、 环境说明

服务端需要依赖 C++环境和 UE 环境,首先需要安装 VC++2019 运行库,其 次安装 UE 运行环境(可双击场景包 exe 程序进行安装)。

## 二、 服务端部署说明

### 2.1 端口说明

端口号	描述
13613	服务端主服务应用端口,用于前端页面、云渲染应用上传、更新,日志等管理。
13614	云渲染节点服务端口,用于多节点云渲染分布式部署管理,单台服务器可忽略该端口。
1985	云渲染传输三维场景画面端口。

### 2.2 目录结构

#### 文件目录结构如下:

dist	2022/8/5 0:02	文件夹	
- env	2022/8/11 20:37	文件夹	
main-service	2022/8/5 0:02	文件夹	
nongo-service	2022/8/5 0:02	文件夹	
node-service	2022/8/5 0:02	文件夹	
rtc-service	2022/8/5 0:04	文件夹	
less shutdownAll.bat	2022/8/5 0:02	Windows 批处理	1 KB
💿 startupAll.bat	2022/8/5 0:04	Windows 批处理	1 KB

#### 文件解释说明:

文件	描述
env	运行环境
main-service	主服务
mongo-service	mongodb 数据库服务
node-service	云渲染节点服务



rtc-service	多媒体服务
-------------	-------

注意:mongodb 服务非必须,如使用指定数据库,需修改 main-service 目录下 配置文件并导入用户表: mongo-service 目录下 user.json。

2.3 配置说明

#### 1.3.1 所有服务在同一台主机

1. 打开 dist 目录下 conf.js 文件,将 url 中所有 ip 改为部署服务器主机 ip, 如下图所示:

window.api = {
 BC\_SERVER\_URL: 'http://192.168.2.72:13613',
 BC\_APP\_SERVER\_URL: 'http://192.168.2.72:13615',
 BC\_CLOUD\_APP\_URL: 'http://192.168.2.72:13616'
}

 打开 main-service 目录下 application.yml 文件,修改如下 IP 及端口号, 其中 current-host 为当前主机 IP, rtc-server 为多媒体服务器 IP,如果在 同一台主机上, IP 可以为当前主机 IP。

current-host: 192.168.2.112	
rtc-server:	
- http://192.168.2.8:13616	
- http://192.168.2.217:13616	

#### 1.3.2 各服务运行在不同主机上

除进行上述修改外,首先需要将 node-servicec 复制到节点服务器上,并且 需要修改 node-service 目录下 application.yml 文件,将 service-address 文件下的 main 修改为主应用(main-service)所在主机 ip, local 修改为当前主机 ip 即可。

> service-address: main: <u>http://127.0.0.1:13613</u> <u>un local: http://127.0.0.1:</u>\${server.port}

2.4 启动说明





#### 1.4.1 所有服务在同一台主机

- 1. 双击根目录下 startupAll.bat 脚本(关闭服务双击 shutdownAll.bat);
- 2. 打开浏览器,访问地址: <u>http://服务器 IP:13613</u>,默认账号密码: admin/bc123.123
- 3. 打开成功后进行如下界面:

BEEN BCEngineX Se	erver				欢迎:管理员 🕒
<u>☆</u> #页	应用而极 在线应用 UI面板				
☐ 元准斗服务		Prairie 1	and the second s	Frank	
() <b>REE</b> S		Carrow Co	Carried	Carto	
() <b>2</b> 8	+	Pro 20	and and	and the second	
Ξ: 任务管理		博超云溶染 《	ZTD-TEST d4	<b>ztd</b> 2022-02-14 & ←	
虚用日志		171930	133034	1100004	
<b>오</b> 許可					
🔓 лека					

#### 1.4.2 各服务运行在不同主机上

- 1. 双击各服务目录下的 startup.bat 脚本;
- 2. 打开浏览器,访问地址: http://主服务器 IP:13613。

### 2.5 服务启动可能失败的原因

- 1. mongodb 缺失系统库;
- 2. 缺失 VC++ 2019 库运行时环境;
- 启动成功后会有以下窗口服务,如某个服务启动失败,可以去各自文件 夹单独启动该服务。



图一

# 三、 应用上传

1. 点击云渲染服务-应用面板-上传应用,弹出如下页面,执行路径选

择参考如下图:

信用面积 在现成用 以面积		1110						
	Contract in the second	上传应用		- Constant		- Andrews		
	* 应用名称	價輸入应用软件		1 a		1		
+	1程序文件	6		A	and the second	PAR		
	安吉站0811 2022-08-11 08-57-52	后击或将应用程序拖换到这里或 点击上传	-	15 2022-08-05 14-22-58	2 4	博超云渲染 2021-11-05 17-16-50	2 4 -	
		32.993 Meth1 . / 2 .1ar.g2 80, 20p						
	* 执行歸證	福先上侍程/#文件 ~						
	對面图片	原由上侍						
	执行偏被	SELARDER V						
	* PEDD 49-82	-RenderOffScreen -PixelStreuningRideCursor -PixelStreuningVebRT CDisableResolutionZhungefile						
	是否应用(							
	应用保持	0						
		上將取消						

2、上传成功后可以进行点击面板可以进行场景浏览。

# 四、 前端文档说明

4.1 BcCloudEngine.js 和 index.html

两个文件构成一个加载场景的简单示例。在创建云渲染 UI 模板时,可以在 此基础上进行修改。



云渲染前端模板中,将这两个文件打包为 x.zip,即可上传。(注意: zip 文件夹下必须有 index.html 作为前端首页,云渲染会将 ZIP 解压后的当前目录的 index.html 作为该模板的首页)。



### **4.2** API 文档

 博超云渲染调用接口说明文档。该目录下的 API/index.html 在浏览器打 开,即可看到各类方法及成员函数的调用接口说明。

$\rightarrow$ BC $\rightarrow$ CloudRender_Engine $\rightarrow$ Bc	:CloudEngineJS > API >			~ (
名称 ^	修改日期	类型	大小	
fonts	2021/12/22 12:37	文件夹		
icons	2021/12/22 12:37	文件夹		
Images	2021/12/22 12:37	文件夹		
scripts	2021/12/22 12:37	文件夹		
styles	2021/12/22 12:37	文件夹		
WebGL_Report_files	2021/12/22 12:37	文件夹		
💿 BcFlyManager.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	33 KB	
💿 BcMeasureManager.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	30 KB	
💿 BcModelLayer.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	51 KB	
💿 BcModelLayerManager.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	49 KB	
💿 BcPlotLayer.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	51 KB	
💿 BcPlotManager.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	24 KB	
💿 BcScene.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	44 KB	
💿 BcUgClipHelper.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	29 KB	
💿 global.html	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	21 KB	
💿 index.html 🔫	2021/12/10 17:06	Chrome HTML D	20 KB	
WebGL Report.html	2021/1/7 17:54	Chrome HTML D	39 KB	

2. 双击 index.html 即可打开 API 文档;



### 4.3 前端请求方法(重要)

与常规前端第三方库一样,前端引入 BcCloudEngine.js 后便可以进行云渲染

开发,前端请求为 post 请求,参数为指定程序 id 及必要参数,参考示例如下:



注意: exeFileId 为 BcEngineX Server 上程序 Id,

# 五、 数据存放位置

数据存放位置(非必须)参考如下:

cloudrendering > main-service >	data → dataSource	
	修改日期	类型
dixing	2021/12/3 15:49	文件
📕 yingxiang	2021/12/3 15:48	文件
单元1阀厅室内支架	2021/12/3 17:50	文件
阀厅建筑	2021/12/3 17:50	文件

## 六、 授权使用

- 云渲染采用授权机制,具体使用方法参考文件目录-授权工具-博超许可 管理工具操作手册.docx
- 2. 运行管理工具,生成 c2d 文件,联系博超管理员,发送 c2d 文件给管理



北京博超时代软件有限公司

员, 获取 d2c 文件, 导入进行授权。